

nuu-802.1x 連線使用說明

Instructions for nuu-802.1x connection

※提供 Windows、Android、IOS 連線設定方法。

Windows 無線網路設定

Windows wireless network settings

1.

點選網路圖示。

Click on the network icon.



2.

選擇網路名稱(SSID)：nuu-802.x 的網路並連線。

Select the network name (SSID): nuu-802.x network and connect.




3.

設定以下資訊，並確定。

Set the following information and confirm.


- 使用者名稱：請輸入單一認證入口帳號
- Enter username: Please enter a single sign-on entrance account
- 使用密碼：請輸入單一認證入口密碼
- Enter password : Please enter the single sign-on entrance password



4.

點選連線。


Click Connect.



5.

完成連線。

Finish connecting.



Android 無線網路設定

Android wireless network settings

1.

選擇網路名稱(SSID)：nuu-802.x

Select the network name (SSID): nuu-802.x




2.


設定以下資訊，並連線。

Set the following information and connect.

- EAP 方法：PEAP
- EAP method: PEAP
- 階段 2 驗證：MSCHAPV2
- Phase 2 verification: MSCHAPV2
- CA 憑證：使用系統憑證
- CA certificate: use system certificate
- 網域：wifi.nuu.edu.tw
- Domain：wifi.nuu.edu.tw
- 身分：請輸入單一認證入口帳號
- Identity: Please enter a single sign-on entrance account
- 密碼：請輸入單一認證入口密碼
- password：Please enter the single sign-on entrance password
- 匿名身分：不用填寫
- Anonymous ID: Don't fill in



3.
完成連線。
Finish connecting.




IOS 無線網路設定

IOS wireless network settings

1.

選擇網路名稱(SSID)：nuu-802.x

Select the network name (SSID): nuu-802.x



2.

設定以下資訊，並加入。

Set the following information and add.

- 使用者名稱：請輸入單一認證入口帳號
- Enter username: Please enter a single sign-on entrance account
- 使用密碼：請輸入單一認證入口密碼
- Enter password : Please enter the single sign-on entrance password

輸入「nuu-802.1x」的密碼

取消 輸入密碼 加入

←

←

使用者名稱	請輸入單一認證入口帳號 Please enter a single sign-on entrance account
密碼	請輸入單一認證入口密碼 Please enter the single sign-on entrance password

3.

在憑證中點選信任。

Click Trust in the certificate.

取消 憑證 信任

 **wifi.nuu.edu.tw**
簽發人：TWCA Secure SSL Certification...

不受信任

到期日 2022/9/28 下午 11:59:59

更多詳細資訊 >

4.

完成連線。

Finish connecting.

